

個人電腦 Outlook2016 設置 Advanced Email 的步驟:

Advanced Email 支持傳統的 POP3/SMTP 電郵協議和較新的 IMAP 電郵同步協議，在主流智能裝置(例如: Android/iOS 等)上除了使用 POP3/SMTP 協議外還可以使用 ActiveSync 通訊協議達至更方便的電郵管理。外寄 SMTP 伺服器還有登入驗證和 SSL 應用層加密的登入驗證可選，無論漫遊至任何網絡都可以享用商業網上行的外寄電郵服務。

注意: Android/iOS 智能裝置用戶可以自由選擇使用 ActiveSync 協議或者傳統 POP3/SMTP 協議。

SMTP 與 SMTP 登入驗證有何分別:

- SMTP 伺服器只接受來自商業網上行的 IP 發送電郵，其他來自非商業網上行的 IP 發送電郵會被拒絕。
- SMTP 登入驗證伺服器需要驗證用戶名稱和密碼是否有效才允許發送電郵，SMTP SSL 加密式登入驗證還會加密所有伺服器與客戶端之間的信息，故此允許來自任何 IP 的發送電郵請求。

POP3 與 IMAP 協議有何分別:

- 傳統 POP3 電郵協議是把電郵從伺服器下載到客戶端上(當然你可以選擇下載後刪除或保留伺服器上的郵件)，如果你選擇下載後刪除伺服器郵件，那麼你在網頁介面及其他使用同步協議的裝置上就不會見到該郵件。
- IMAP 是電郵同步協議，它可以同步收件夾和發送夾的電郵，用戶的處理動作會反映到伺服器上，例如刪除了客戶端郵件也會同步刪除伺服器上的郵件。使用同步協議要留意郵件保存量是否超越郵箱限額。

推薦使用:

- 如果你需要漫遊到非商業網上行網絡來發送電郵，建議你在電郵客戶軟件中設置使用 SMTP SSL 加密式登入驗證伺服器，因為很多互聯網供應商會攔截發至非自家 SMTP 伺服器的端口 25 數據去防止電郵濫發。
- 如果你使用多個裝置來處理電郵，建議你設置使用 IMAP 同步協議會相對使用 POP3 有利，因為電郵能更方便地同步到不同的裝置上，處理後的狀態也會同步。當然要用戶自己留意郵件保存量是否超越郵箱限額。


IMAP/SMTP 登入驗證和 SMTP SSL 加密式登入驗證協議的設置步驟：

請按照以下步驟為你的 Outlook 2016 設置 IMAP/SMTP SSL 加密式登入驗證協議參數：


1. 啟動 Outlook 2016 應用程式，點擊“檔案”菜單，選擇“帳戶設定”選項。



2. 在“電子郵件”分頁，點擊[新增]按鈕。




3. 選擇[手動設定或其他伺服器類型]選項，然後點擊[下一步]按鈕。



4. 選擇[POP 或 IMAP]選項，然後點擊[下一步]按鈕。



5. 輸入你自己的名稱到你的名稱欄位，輸入你 biznetvigator 的電郵地址到電子郵件地址欄位，帳戶類型選擇“IMAP”協議，輸入“corpimap.netvigator.com”到內送郵件伺服器欄位，輸入“smtpbiz.netvigator.com”到外寄郵件伺服器，輸入你 biznetvigator 電郵地址到使用者名稱欄位，輸入你登入密碼到密碼欄位，然後點擊[其他設定]按鈕。



新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(Y):

電子郵件地址(E):

伺服器資訊

帳戶類型(A): **IMAP**

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

登入資訊

使用者名稱(U):

密碼(P):

☒ 記住密碼(R)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

☒ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)


傳送新郵件到:

☒ 新增 Outlook 資料檔(W)

☐ 現有 Outlook 資料檔(X)

< 上一步(B) 下一步(N) >

6. 在“外寄伺服器”分頁，勾選[我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證]，選擇[使用與內送郵件伺服器相同的設定]，然後點擊“進階”分頁。



網際網路電子郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

☒ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

☒ 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

☐ 使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):


☒ 記住密碼(R)

☐ 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

☐ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消

7. 在“進階”分頁，核對 IMAP 端口是否 143 (不要選任何加密連線類型)；核對 SMTP 端口是否 465 和選擇加密連線 SSL 類型(當然也可以選沒有加密連線的 SMTP，沒加密的端口是 25)，然後按[確定]按鈕去保存設置參數 (SMTP SSL 加密式登入驗證)。




注意：如果你需要漫遊到非商業網上行網絡來發送電郵，建議你使用 SMTP SSL 加密式登入驗證，因為很多互聯網供應商會攔截發至非自家 SMTP 伺服器的端口 25 數據去防止電郵濫發。注意有些電郵客戶端軟件在開始 SMTP SSL 協議時會彈出關於 SSL 證書相關的對話視窗，用戶需要按“是”去繼續。

8. 設定完成，按[完成]按鈕。



9. 你現在可以在[帳戶設定]裏看見已經設定的電子郵件帳戶，按[關閉]後 Outlook 2010 會開始從伺服器同步郵件夾內容。使用 IMAP 協議用戶自己留意郵件保存量是否超越郵箱限額。感謝使用商業網上行 Advance Email 服務。




POP3/SMTP 協議的設置步驟：

請按照以下步驟為你的 Outlook 2016 設置 POP3/SMTP 協議參數：


- 1) 啟動 Outlook 2016 應用程式，點擊“檔案”菜單，選擇“帳戶設定”選項。



2) 在“電子郵件”分頁，點擊[新增]按鈕。



3) 選擇[手動設定伺服器設定或其他伺服器類型]選項，然後點擊[下一步]按鈕。



新增帳戶

自動帳戶設定
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

☐ 電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):
重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。


☒ 手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消


4) 選擇[網際網路電子郵件]選項，然後點擊[下一步]按鈕。




- 5) 輸入你自己的名稱到你的名稱欄位，輸入你 biznetvigator 的電郵地址到電子郵件地址欄位，帳戶類型選擇“POP3”協議，輸入“corppop.netvigator.com”到內送郵件伺服器欄位，輸入“corppmail1.netvigator.com”到外寄郵件伺服器，輸入你 biznetvigator 電郵地址到使用者名稱欄位，輸入你登入密碼到密碼欄位，然後點擊[其他設定]按鈕。



7) 設定完成，按[完成]按鈕。



- 8) 你現在可以在[帳戶設定]裏看見已經設定的電子郵件帳戶，按[關閉]後 Outlook 2016 會開始從伺服器下載 Inbox 內容(使用 POP3 協議用戶自己留意該協議只能下載 Inbox 郵件資料夾的內容，並不支持其他資料夾)。感謝使用商業網上行 Advance Email 服務。



--本文完--